Beställningsblankett Virto Infinio
Virto 10 NW 0 & Titanium

För snabbare leverans, beställ gärna i Phonak eStore.

Steg 1 – Allmän information

Kundnummer:

Kontakt:

Klinik:

Telnr:

Email:

Önskad leveransdag:

Klientnamn:

Erfarenhet: ☐ 1:a gångsanv. ☐ Erfaren anv. (ange serienummer#)

Serienummer på tidigare apparat (om Phonak):

Audiogram:

		250	500	1000	2000	4000
Vä:	Luftledn.					
Hö:	Luftledn.					

Steg 2 – Produkt

Virto I-10 NW 0
☐ V ☐ H

Virto I-Titanium
☐ V ☐ H

FitGuide-värden
V: ____ H:____

Steg 3 – Funktionsnivå

Virto I-10 NW 0
☐ I90 ☐ I70 ☐ I50 ☐

Virto I-Titanium
☐ I90 ☐ I70

Step 4 – Styrkenivå

Vä: ☒ M ☐ P ☐ SP
Hö: ☒ M ☐ P ☐ SP

Step 5 – Färger

Skal
- ☐ 06 Black[1]
- ☐ 14 Tan[1]
- ☐ 22 Cocoa[1]
- ☐ 26 Pink[1]
- ☐ 28 Brown[1]
- ☐ R/B Red/Blue[1, 2]
- ☐ 21 Transparent[1]
- ☐ U0 Titanium gray[3]

Frontplatta
- ☐ 06 Black[1, 3]
- ☐ 14 Tan[1]
- ☐ 22 Cocoa[1, 3]
- ☐ 26 Pink[1, 3]
- ☐ 28 Brown[1]

1 För Virto I-10 NW 0
2 Standard för IIC och CIC-modeller i Virto I-10 NW 0
3 För Virto I-Titanium

Steg 6 – Skalstorlek, alternativ och tillbehör

Snabborder ▶▶| **Bygg produkt som standardversion** ☐

Skalstorlek	Minsta möjliga*	☒
	Fullconcha[1]	☐
Ventilation	AOV (fyll i audiogram)	☒
	AOV-0 (Virto I-Titanium)[3]	☐
	Eget val	Vä: mm
		Hö mm
Kontroller	Standardkontroller	☒
	EasyPhone & tryckknapp	☐
	EasyPhone utan tryckknapp	☐
	MiniControl utan tryckknapp	☐
	Volymkontroll (VK)	☐
	T-spole	☐
Vaxsystem	Cerustop (CS)	☒
	Eget val	Typ:
Utdragstråd (RF)	Transparent[2]	☐
Titanyta	Extra kvarhållning (ERS)/Matt	☐
Akryl/kvarhålln. alternativ	Eget val	Typ:
Tillbehör och Roger™	Phonak MiniControl	☐
	Roger Neckloop	☐

Speciella instruktioner
- ☐ Kontakta mig om ändringar krävs
- ☐ OK att göra ändringar utan att kontakta mig
- ☐

För alternativ och koder, se kombinationsmatris på baksidan.
Legend ☐ / ☒ = Standard ☐ = Val

*Enligt örats anatomi

Beställningsblankett Virto Infinio
Virto 10 NW O & Titanium

Kombinationsmatris

		Virto I-10 NW O	Virto I-Titanium
Tryckknapp	Standard	Tryckknapp (PM1)[6]	Ingen tryckknapp (PX)
	Val	Ingen tryckknapp (PX)	Tryckknapp (PM1)
Volymkontroll	Standard	Ingen VK (VCX)	-
	Val	Digital VK(VC3)[7]	-
Telespole	Standard	Ingen (TX)	Ingen (TX)
	Val	T-spole (TP)[6]	T-spole (TP)
Magnetisk omkoppling	Standard	EasyPhone (DT6)6[7]	MiniControl (DT5)
	Val	MiniControl (DT5) Ingen (RX)	EasyPhone (DT6)
Vaxystem	Standard	Cerustop (CS)	Cerustop (CS)
	Val	Förlängd ht-slang (ER) Vaxspiral (WS) Förl. ht + spiral (WE) Inget vaxsystem behövs (X) HF3 HF4	-
Akryl/kvarhålln.alternativ	Val	Kanallås[4, 5] Helixlås[4, 5] Skelettlås[4, 5] Förhöjd VK	-

5 Färgen matchar skalet 6 inte möjligt tillsammans med volymkontroll 7 Inte möjligt tillsammans med tryckknapp

Information Titanium

Ventilation

AOV = Akustiskt Optimerad Vent. Phonak väljer rätt diameter och variant enligt audiogram/anatomi/återkopplingsreducering och önskvärd basförstärkning. Detta är den rekommenderade ventilationstypen.

AOV-O = Akustiskt Optimerad Vent - Open. Denna vent är mer öppen och rekommenderas för förstagångsanvändare och de som är känsliga för ocklusion. Endast möjligt för Virto I-Titanium.

Titanium FitGuide

Mät möjligt insättningsdjup. Apparaten byggs enligt FitGuide-värdet. Om värdet hamnar mellan två siffror, välj den lägre siffran.

- Sida M - För apparater med M-receiver
- Sida P - För apparater med P-receiver
- Modeller med SP-receiver byggs utan FitGuide-information

Ta avtryck

Rekommendation för djupa avtryck:

- Use EasyView Otoblock 1
- Use Dreve Otoform A softX 25 shore A (#2956) 2
- Always fill the complete concha with impression material 3
- Intertragal notch must be visible 4
- Impression length must cover the evaluated FitGuide value 5